

Dokument-Information:

| Dokument Nr.: | |
|-------------------------|--|
| Status: | |
| Erstellt von: | |
| Zuletzt bearbeitet von: | |

0000012376123 00001 - In Arbeit Jürgen Wagner juergen

Version: Original

am: 04.02.2003 **am:** 30.09.2003

Flex Lm als Dienst startet

So konfigurieren Sie den Lizenz-Server

1. Wechseln Sie im Windows Explorer in den Ordner Autodesk License Manager (oder netsetup\support\AdLM auf der AutoCAD 2002-CD), und doppelklicken Sie auf Imtools.exe.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Service/License File die Option Configuration Using Services.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Configure Services.

4. Prüfen Sie in der Dropdown-Liste Service Name, ob der für die Verwaltung der AutoCAD 2002-Lizenzen gewünschte Dienst ausgewählt ist.

5. Wenn kein Dienstname vorhanden ist, geben Sie einen Dienstnamen für die Verwaltung dieser Lizenzen ein.

6. Anmerkung: Verfügen Sie über mehrere Software-Händler, die FLEXIm zur Lizenzverwaltung verwenden, enthält diese Dropdown-Liste mehrere Optionen.

7. Geben Sie den Pfad für den Dämon des Lizenz-Managers (Imgrd.exe) ein. Dieser Dämon ist im Ordner \Programme\Autodesk License Manager installiert. Anmerkung: Bei Verwendung von verteilten Servern können die Pfade des Lizenz-Manager-Dämons und der Lizenzdatei je nach Konfiguration variieren.

8. Geben Sie den Pfad für die Lizenzdatei *.lic ein.

9. Geben Sie einen Pfad und einen Dateinamen für Ihr Debugging-Protokoll (vorher im Explorer eine *.log Datei anlegen oder die vorhandene Datei logfile.log liegt im Verzeichniss Autodesk License Manager benutzen) ein.

10. Wenn Sie Imgrd.exe als Windows NT- oder Windows 2000-Dienst ausführen möchten, wählen Sie Use Services.

11. Um die Datei Imgrd.exe beim Systemstart automatisch auszuführen, wählen Sie die Option Start Server at Power Up.

12. Wählen Sie Save Service, um die neue Konfiguration unter dem in Schritt 4 erstellten Dienstnamen zu speichern.

13. Wählen Sie die Registerkarte Start/Stop/Reread.

14. Wählen Sie Start Server, um den Lizenz-Server zu starten. Der Lizenz-Server wird ausgeführt und ist zur Reaktion auf Client-Anforderungen bereit.

Wenn mehrere Dienstnamen vorhanden sind, müssen Sie die Registerkarte Service/License File auswählen, auf Configuration Using Services klicken und dann den Dienstnamen auswählen. Führen Sie für jeden Dienstnamen zum Starten des Dienstes die Schritte 10 und 11 aus.

Lmtools starten



| 🗖 Dokument1 - Microsoft Word | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen I | Forma <u>t</u> E <u>x</u> tras Tabelle Eenster <u>?</u> Ac <u>r</u> obat |
| 🗅 🛩 🖬 🔒 🍊 🖪 🖻 🛍 | 🗤 🔹 🎦 100% 🔹 😰 💥 Times New Roman 🔹 12 🔹 F 🕂 🗓 🚍 |
| | |
| L 1.2.1.1.1. | 8 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 - 4 - 1 - 5 - 1 - 6 - 1 - 7 - 1 - 8 - 1 - 9 - 1 - 10 - 1 - 11 - 1 - 12 - 1 - 13 |
| | |
| - | 📻 3Com NIC Utilities 🔹 🕨 |
| 1 | 🔚 Autodesk License Manager 🔷 🕞 Network Administrator's Guide 🔸 |
| - | 🕞 Autostart 🔸 🔚 Tools 🔸 🛃 Intools.exe |
| 7 | 📻 HP JetAdmin-Dienstprogramme 🔸 👼 AdLM Admin |
| · | 📻 PowerQuest ServerMagic 3.0 🔹 🥵 AdLM Control |
| | 📻 Zubehör 🔹 🔌 AdLM Help |
| - | 💑 Eingabeaufforderung 🔗 AdLM Query |
| · · | 🙆 Internet Explorer http://www.adulty.com/ |
| ÷ | 💭 Online-Dokumentation 🛛 😒 DDE Server |
| | 🕼 Outlook Express |
| - | Windows NT-Explorer |
| WinZin | 🕡 Ati |
| <u> </u> | 🐻 ATI Driver Files-n42040en 🔸 |
| Neues Office-Dokument | Autostart |
| | Borland DataGateway |
| Office-Dokument öffnen | Inventor 5 |
| | Microsoft Office Tools |
| Programme • | Verwaltung (Allgemein) |
| 🔁 🙆 Dokumente 🔹 🕨 | Volo View Express |
| Ring Finstellungen | 🐚 Wibu-key 🕨 |
| | Windows NT 4.0 Option Pack |
| 👼 🔩 Suchen 🔹 🕨 | 🝺 WinZip 🕨 |
| 📙 🛷 Hilfe | Acrobat Distiller 5.0 |
| 2 | Adobe Acrobat 5.0 |
| Austuhren | Microsoft Access |
| E Dil Beenden | Microsoft Excel |
| | Microsoft PowerPoint D ERW DB Deutsch (De Dutsch (De Duts |
| 😭 Start 🔍 Explorer - Z: \Zeppelin | W Microsoft Word Dokument1 - Microsoft Word |

| LMTOOLS by Globetrotter Software http://www.globetrotter.com |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| File Edit Mode Help |
| Service/License File System Settings Utilities Start/Stop/Reread Server Status Server Diagnostics Configure Services |
| Services allow FLEXLM Servers to run in the background |
| Server List Configuration using License File Configuration using Services FLEXIm Service 1 |
| |



| ITOOLS by Globetrotter S le Edit Mode Help | oftware http://www.globetrotter.com |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configure Service Service Name | Settings Utilities Start/Stop/Heread Server Status Server Diagnostics Conligure Services |
| Path to the legal que file | |
| Path to the license file | C:\Programme\AdLM6\License\schulungs.lic Browse |
| Path to the debug log file | C:\Programme\AdLM6\License\test.log Browse |
| Start Serve | r at Power Up |
| | |

| LMTOOLS by Globetrotter Software http://www.globetrotter.com |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| File Edit Mode Help |
| Service/License File System Settings Utilities Start/Stop/Reread Server Status Server Diagnostics Configure Services |
| |
| |
| Elevine lineares Convince installed on this second to |
| Flexin license bervices installed on this computer |
| FLEXIm Service 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| Start Server Stop Server ReHead License File |
| |
| |
| |
| Using License File: C:\Programme\AdLM6\License\schulungs.lic |