

Optionen

Wird gezeigt:

F:\WILDFIRE\CONFIGS\config.pro

Sortieren:

Alphabetisch

☒ Nur aus Datei geladene Optionen zeigen

	Wert	Status	Beschreibung
default_dwg_scale	no		Stellt den Standardzeichnungsmaßstab dar. Ansichten, die mit der Option "kein Maßstab" hinzugefügt wurden, der Wert muss größer als 0 sein. No - Es wird kein Maßstab verwendet.
default_ext_ref_scope	all *		Stellt den Std-Skopus für extern referenzierte Modelle ein. All - Beliebiges Modell. None - Nur aktuelles Modell und Kinder. Skeletons - Jede beliebige Komp in der Mc
default_geom_scope	all *		Vorgabewert für zum Referenzieren zulässigen Geometrieskopus.
default_object_invalid_refs	prohibit		Stellt die Std-Bedingung für die Handhabung von Referenzen ein. Prohibit - Alle Versuche, eine externe Ref zu erzeugen, die außerhalb des zulässigen Skopus liegt.
default_object_scope_setting	all *		Stellt die Std-Bedingung für die Steuerung von Referenzen ein. All - Beliebiges Modell. None - Nur aktuelles Modell und Kinder. Skeletons - Jede beliebige Komp in c
default_placement_scope	all *		Vorgabewert für Komponentenplatzierung-Referenzfilter.
default_ramp_size	256		Bestimmt die Anzahl von Graustufen, die zur Anzeige der Schattierung nichtfarbiger Objekte verwendet werden.
delete_after_plotting	yes		Yes - Eine Plotdatei wird nach erfolgreichem Plotten automatisch aus dem Verzeichnis gelöscht, in dem sie abgelegt ist.
depthcue_always	yes *		Tiefenandeutung hilft bei der Veranschaulichung eines Drahtmodells. Ist die Tiefenandeutung aktiviert, werden die Linien des Drahtmodells in dem Maße dunkler, je
depthcue_value	0.25		Hält bei der Veranschaulichung eines Drahtmodells. Wenn Tiefenandeutung aktiviert ist, gibt diese Option den standardmäßigen Prozentanteil der verwendeten Tief
dialog_translation	yes *		Stellt ein, in welcher Sprache die Dialogfenster in landessprachlichen Versionen von Pro/ENGINEER erscheinen.
dim_offscreen_limit	1.2		Stellt bei Werten über Null den Rand ein, jenseits dessen Bemaßungen automatisch wieder am Bildschirm einrasten. Bei einem Wert von 2 z.B. bleibt eine Bemaßu
disable_search_path_check	yes		Legt fest, ob Suchpfad beim Erzeugen, Umbenennen oder Kopieren von Modellen auf Namenskonflikte überprüft wird. Namenskonflikte sollten vermieden werden.
disp_trimetric_dwg_mode_view	yes *		Das Modell wird beim Platzieren einer Basisansicht in einer Zeichnung in der Std-Orientierung auf dem Bildschirm angezeigt. No - Modell erscheint erst, wenn "Vorga

Option:

disable_search_path_check

Wert:

no *

Hinzufügen/Ändern

Suchen...

Durchsuchen...

Löschen

OK

Zurück

Schließen