

Name	Kategorie	Beschreibung	Werte	Standardwert
regen_layout_w_assem	Baugruppe	Gibt an, ob das Layout nach der Regenerierung der Baugruppe automatisch regeneriert wird.	yes, no	yes
regenerate_read_only_objects	Datenverwaltung	Bestimmt, ob ein aus einer Pro/INTRALINK Datenbank geholtes Objekt mit blockierendem Status in einer Pro/ENGINEER Sitzung regeneriert werden kann.	yes, no	yes
relation_file_editor	Benutzeroberfläche	Legt fest, mit welchem Editor Beziehungen editiert werden.	protab, editor	editor
relation_text_trail_output	Verschiedenes	No - Trailausgabe von Textlayout in Beziehungparameter-Benutzeroberfläche deaktivieren, wenn sich nichts geändert hat.	yes, no	yes
relations_num_const_units	Ohne Kategorie	Legt fest, ob Diagnose ausgegeben werden soll, wenn ein einheitenloser numerischer Wert Probleme bei der Auswertung von Beziehungsausdrücken verursacht.	yes, no	no
relations_units_sensitive	Ohne Kategorie	Vorgabe-Einheitsempfindlichkeit bei Erzeugung neuer Beziehungsdaten einstellen (Parameter-/Bemaßungseinheiten ignorieren bzw. berücksichtigen). (Legacy-Beziehungsdaten werden erst bei Konvertierung in eine Einheit einheitsempfindlich).	yes, no	yes
remember_last_attach_type	Ohne Kategorie	Yes - Legt die Vorgabe des Menüs ANSATZTYP der zuletzt gewählten Optionen fest.	yes, no	yes
remember_last_get_point_option	Zeichnung	Yes - Die im Menü PKT HOLEN unter Pkt anklicken, Eckpunkt und Auf Element zuletzt gewählte Option wird als vorgabemäßig aktivierte Option eingestellt.	yes, no	no
rename_drawings_with_object	Dateien speichern & aufrufen	Steuert, ob das System automatisch assoziierte Zeichnungen mit Teilen oder Baugruppen kopiert.	none, part, assem, both	none