Home > Support

Support

Lösungsdetails - TAN

Lösung	130258		
Тур	TAN		
Erstellungsdatum	15-Jul-2005		
Zuletzt aktualisiert	06-Dec-2005		
Titel	Die Meldung "Warnung: Verbindungen-Anmeldung kann nicht durchgeführt werden - kein Festplattenspeicher" ("Warning: Connections Subscription cannot be performed - Out of disk space") erscheint beim Start von Pro/ENGINEER.		
	Beschreibung Beim Start einer neuen Sitzung von Pro/ENGINEER Wildfire oder Wildfire 2.0 erscheint die Meldung "Warnung: Verbindungen-Anmeldung kann nicht durchgeführt werden - kein Exetplettenspeicher" ("Werning: Connections Subagiption connect be performed - Out of diek appee")		
Details	Festplattenspeicher" ("Warning: Connections Subscription cannot be performed - Out of disk space"). Dies kann dazu führen, dass die Pro/ENGINEER Benutzerdaten und andere Daten im Starverzeichnis von Pro/ENGINEER gelöscht werden. Wenn das Arbeitsverzeichnis nicht zugleich das Startverzeichnis ist, wird der Inhalt des Arbeitsverzeichnisses gelöscht. Das Problem wird durch die Tatsache verursacht, dass der TEMP-Ordner von Microsoft Windows voll ist. Sie finden den TEMP- Ordner, indem Sie unter Windows XP Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System > Erweitert (Start > Settings > Control Panel > System > Advanced) wählen und auf die Schaltfläche Umgebungsvariablen (Environment Variables) klicken. Wählen Sie im Dialogfenster Umgebungsvariablen (Environment Variables) im Gruppenfeld der Benutzervariablen des aktuellen Benutzers die Umgebungsvariable TEMP. Markieren Sie die Variable, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten (Edit). Die Variable wird auf den Wert "%USERPROFILE%\Local Settings\Temp" geändert. Klicken Sie im Dialogfenster Umgebungsvariablen (Environment Variables) auf OK (OK). Klicken Sie im Dialogfenster Systemeigenschaften (System Properties) ebenfalls auf OK (OK), um das Dialogfenster zu schließen. Wechseln Sie in den Ordner TEMP (z.B. D:\Benutzerprofile\Benutzername\Lokale Einstellungen\Temp). Da dieser Ordner versteckt ist, müssen Sie ggf. im Browser Extras > Ordneroptionen > Ansicht (Tools > Folder Options >View) wählen und im Gruppenfeld Erweiterte Einstellungen (Advanced Settings) unter Versteckte Dateien und Ordner (Hidden files and folders) das Optionsfeld Alle Dateien und Ordner anzeigen (Show hidden files and folders) aktivieren. Klicken Sie auf OK (OK), und die versteckten lokalen Ordner und Temp-Ordner sind sichtbar. HINWEIS: Löschen Sie keine Dateien aus dem TEMP-Ordne		
	Lösung		
	Dieses Problem wurde in Wildfire 2.0 mit dem Datumscode M160 oder später behoben.		
	Alternative Technik		
	Im Folgenden wird die von Microsoft empfohlene Verfahrensweise zum Bereinigen der Festplatte von		

nicht mehr benötigten Daten beschrieben. Lesen Sie in der Knowledge Base von Microsoft zunächst folgende Artikel, deren URLs Sie unter Links zu ähnlichen Themen finden: Automatisieren des Dienstprogramms "Datenträgerbereinigung" in Windows XP Automatisieren des Tools "Datenträgerbereinigung" unter Windows *** Beachten Sie, dass unsachgemäße Änderungen am TEMP-Ordner zu Problemen mit dem Betriebssystem führen können. PTC übernimmt keine Verantwortung für eine eventuelle Beschädigung des TEMP-Ordners durch unsachgemäße Verwendung des Dienstprogramms zur Datenträgerbereinigung oder durch manuelles Bearbeiten des TEMP-Ordners. Dies geschieht auf Ihr eigenes Risiko. *** Zusätzliche Informationen Beim Betrieb von Pro/ENGINEER in einer verbundenen Pro/INTRALINK-Sitzung: Wenn die Variable PDM_LDB_PATH und das Pro/INTRALINK Startverzeichnis im gleichen Ordner liegen und das Problem auftritt, wird unter anderem das .proi-Verzeichnis gelöscht. Sie vermeiden das Problem, indem Sie für PDM_LDB_PATH nicht den gleichen Pfad wie für das Pro/INTRALINK Startverzeichnis wählen. *** Beachten Sie, dass unsachgemäße Änderungen am TEMP-Ordner zu Problemen mit dem Betriebssystem führen können. PTC übernimmt keine Verantwortung für eine eventuelle Beschädigung des TEMP-Ordners durch unsachgemäße Verwendung des Dienstprogramms zur Datenträgerbereinigung oder durch manuelles Bearbeiten des TEMP-Ordners. Dies geschieht auf Ihr eigenes Risiko. ***

Betroffene Produkte

Produkt	Pro/INTRALINK 3.x
Modul	Pro/E - Pro/I Interaction
Gemeldete Version	3.3
Gemeldeter Datumscode	M022
Gelöste Version	Nicht verfügbar
Gelöster Datumscode	Nicht verfügbar
Betroffener Client	All Windows
Betroffener Server	Nicht verfügbar
Produkt	Pro/ENGINEER
Modul	GLOBAL FUNCTIONS
Gemeldete Version	Wildfire 2.0
Gemeldeter Datumscode	M090
Gelöste Version	Wildfire 2.0
Gelöster Datumscode	M160
Betroffener Client	All Windows
Betroffener Server	Nicht verfügbar

Verwandte Dokumente

Тур	Nummer	Status	Beschreibung
SPR	<u>1154713</u>	Geschlossen	The customer receives the following message; "Warning: Connections Subscription cannot be performed - Out of disk space." Which in turn causes the deletion of the user's Pro/ENGINEER data located in the Start In directory of Pro/ENGINEER.