

Im Seiten – Navigator Kontextmenü über Rechte Maustaste aufrufen und den Menüpunkt Detaillierte Auswahl auswählen.




In dem neuen Fenster den Drei-Punkte-Button vom Vorfilter anwählen.



Einen neuen Filter "Einbauort" erstellen und den Wert des Feldes mit dem gewünschten Einbauort füllen.

Wichtig: Den Haken bei "Auch Seiten mit Geräten dieser Hierarchie berücksichtigen" aktivieren.



Anschließend beide Fenster mit OK bestätigen.

Ergebnis mit gefilterten Seiten

