

Erstellen des Scharniers - 3 Schnitte

Sie können jetzt die Skizze **Layout für Schnitte** zur Erstellung des ersten Schnittsatzes referenzieren. Da jeder Schnitt ein wenig breiter sein soll als die entsprechende Zunge auf der anderen Scharnierhälfte, verwenden Sie Offsets von den Layout-Skizzelementen.

1. Öffnen Sie auf der großen Modellfläche eine Skizze.
2. Klicken Sie in der Layout-Skizze auf die untere Linie, und klicken Sie auf der Skizzieren-Symbolleiste auf **Elemente übernehmen** .
3. Klicken Sie im Dialogfeld auf **Geschlossene Kontur** und anschließend auf **OK**.

Auf diese Weise wird die gesamte äußere Kontur in die aktuelle Skizze kopiert.

