

Gewinde Fläche unterbrechen

Fläche Trimmen
Gewindefläche soll unterbrochen werden

Problemstellung:
Gewindefläche soll unterbrochen werden




Tipps und Tricks:
Fläche an Flächen trimmen

Der Weg durch die Menüs:

Gewinde erzeugen
Einfügen / Kosmetik / Gewinde




Flächen der Nut kopieren
Einfügemodus hinter Nut – vor Kosmetik (Auswählerleichterung)
Klick auf erste Fläche (Profil (Nut)) ROT
2. Klick auf erste Fläche (Fläche ROT)
Strg Klick auf zweite Fläche (1. und 2. Fläche ROT)
Strg Klick auf dritte Fläche (1., 2. und 3. Fläche ROT)



Strg C – Strg V - 

Einfügemodus hinter Kosmetik

Kosmetik aktivieren

Editieren / Trimmen 

Auswahl der Flächenkopie
(Auswahl nur im Modell möglich (Abfrage))
Klick auf gelben Pfeil – umkehren zu trimmende Seite

